



Movie maker dispose de 4 « pistes » :

- 1 piste pour les séquences vidéos (vidéo + son de la vidéo)
- 1 piste pour la musique
- 1 piste pour la narration
- 1 piste pour le texte affiché dans la séquence vidéo



Chaque piste peut-être réglée de manière indépendante.



① Le projet


Enregistrement du projet

A l'ouverture du logiciel movieMaker, il est souhaitable d'enregistrer son projet en lui donnant un nom, puis de l'enregistrer régulièrement.

Réglage du projet


Choisir d'**accentuer la narration**.

Lorsqu'il y a du texte parlé, la musique et le son de la vidéo baissent automatiquement.




② Paramétrage de l'affichage de la fenêtre de montage

Affichage avec les ondes




Affichage sans les ondes




③ Générique de début

Pour le générique, il est préférable d'insérer un titre. Affichage d'un texte sur l'écran.



A l'insertion d'un titre, par défaut :

- La durée de la séquence vidéo est de 7 secondes,
- La durée de l'affichage du texte est de 7 secondes,
- Le texte par défaut est le titre du projet,
- Le fond d'écran est noir.




⚠ Il est préférable de mettre la même durée pour l'affichage du texte et la durée de la séquence vidéo support.

④ Séquences vidéos

Insertion des séquences vidéos


Selon le storyboard, insérer toutes les vidéos dans l'ordre souhaité.



Edition d'une séquence vidéo

L'affichage en mode « Edition » d'une séquence vidéo, permet pour celle-ci de :


- la découper,
- La fractionner,
- Modifier la vitesse de lecture, (1x) étant la vitesse normale,
- Stabiliser la vidéo pour corriger les tremblements lors de l'enregistrement,
- Modifier le volume,
- Faire un fondu en apparition pour le son de la séquence vidéo,
- Faire un fondu en disparition pour le son de la séquence vidéo.




Découpage d'une séquence vidéo

L'outil découpage sert si une séquence vidéo est trop longue, ou que vous souhaitez retirer une partie du début et / ou de la fin

Le découpage n'est pas définitif, il est toujours possible de récupérer une partie découpée.







Coupure d'une vidéo en deux (fractionner)

La coupure d'une vidéo sert dans deux cas :

- Souhait de supprimer un passage se trouvant au milieu de la séquence vidéo,
- Obtenir deux séquences vidéos indépendantes au lieu d'une.







⚠ En fait movieMaker a fait une copie de la séquence vidéo, puis fait un découpage sur chacune des deux séquences obtenues afin d'avoir comme rendu la séquence vidéo de départ.

⑤ Textes


Sélectionner la séquence vidéo où le texte sera inséré.






⑥ Narration


Insérer les textes parlés (fichiers mp3) préparés avec audacity.






⑦ Musique


Importation d'un fichier de format audio comme l'extension .mp3 par exemple.





⑧ Animations (transition)

Chaque séquence vidéo peut commencer avec une transition différente.



⑨ Exportation du film

Le film va être exporté dans un format mpeg4.

